

iOS7.x APN 設定手順マニュアル

Ver.1.0

2014年8月1日
エレコム株式会社

目次

マイページ利用編 (SkyLinkMobile 推奨設定).....	3
------------------------------------	---

マイページ利用編

1. Wi-Fi 環境下の iPhone または iPad の Safari で、SkyLinkMobile のホームページに接続し、マイページへ移動します。

<http://www.elecom.co.jp/slm/slm/jp>

※直接マイページの URL を入力しても移動可能です。

<https://myslm.elecom.co.jp/mypage/>



2. マイページにログインします。
※マイページのログイン情報はサービス申込み時に登録された文字列になります。

SkyLink
Mobile

ようこそ。My Pageへ！

お客様のログインIDとパスワードを
ご入力ください。

ログインID

パスワード

ログイン

IDをお忘れの方 ▶

パスワードをお忘れの方 ▶

Ver. 2.0.0

3. 「SIM 情報」をタップしメニューを開き、「SIM 情報確認」をタップします。





4. 「詳細」をクリックします。

HOME

SIMカード発信番号	080
SIMカード端末製造番号	DN
SIMご契約コース	SkyLinkPhoneフリーデータ
詳細	

SIMカード発信番号	080
SIMカード端末製造番号	DN
SIMご契約コース	SkyLinkPhoneフリーデータ
詳細	

5. 「iOS7 用構成プロファイル」のダウンロードをクリック。
 ※LTE の場合は「Xi」、3G の場合は「FOMA」、
 海外で利用の場合は「国際ローミング」より該当の項目をクリック。

HOME 戻る

Android端末でご利用の方は [こちら](#) よりAPN設定
 手順をご確認ください。
 iPhone等、iOS7以降の端末でご利用の方は [こちら](#)
[ら](#) よりAPN設定手順をご確認ください。

SIMカード端末製造番号	DN
ショートメッセージ番号	080
SIMカードサイズ	MicroSIM-SMS-W-LTE
SIMご契約コース	SkyLinkPhoneフリーデー タ

Xiの場合

名前	lte-mobile ※変更可能です。
APN	lte-mobile.jp
接続認証ID(ユーザー名)	xxxx@xx.simp.jp
接続認証パスワード	00000000
iOS7用構成プロファイル	ダウンロード

FOMA端末の場合

名前	f1.mobile ※変更可能です。
APN	xxxx@xx.simp.jp
接続認証ID(ユーザー名)	sim00024@as.simp.jp
接続認証パスワード	00000000
iOS7用構成プロファイル	ダウンロード

共通設定

MCC	440
MNC	10
認証タイプ	CHAP
PDPタイプ	IP

国際ローミングご利用の場合
 設定内容を下記に変更してください

APN	dw5wa.dcm.ne.jp
認証タイプ	PAP
iOS7用構成プロファイル	ダウンロード

6. 「iOS7 用構成プロファイル」のインストール画面に移動するので、「インストール」をタップします。



※別の SIM を使うためにプロフィールを入れ直す場合は、iPhone 側で以下の操作を行い
プロフィールを削除してから新しいプロフィールをインストールしてください。
1 台の iPhone に複数のプロフィールをインストールする事は出来ません。
「設定」→「一般」→「プロフィール」



7. 「完了」をタップします。



8. モバイルデータ通信設定画面で「モバイルデータ通信」を ON にします。
LTE 接続の場合は「モバイルデータ通信」と「LTE 回線を使用」を ON にします。

※端末を再起動後通信が出来ない場合は、「モバイルデータ通信」と「LTE 回線を使用」を OFF にし、再度 ON へ変更の上接続をお試し下さい。



9. 以上で設定は完了です。
Safari を起動してインターネット接続を確認して下さい。