

## U2H-SW4 シリーズ用 Green HUB アプリケーション ユーザーズマニュアル

Green HUB アプリケーションは、U2H-SW4 シリーズを便利にご利用いただくためのソフトウェアです。  
このマニュアルでは、インストール方法や使いかたなどについて説明しています。

### Green HUB アプリケーションのインストール

#### 1 次のいずれかの操作で、インストールを開始します。

##### ● 付属の CD-ROM のインストーラーを使用する場合

1. 本製品に付属の CD-ROM をパソコンの CD-ROM ドライブに挿入します。
2. 「マイコンピュータ」(Windows® 7 では「コンピューター」、Windows Vista® では「コンピュータ」)を開きます。
3. 「sw4\_setup\_vxxx(.exe)」をダブルクリックします。



※ソフトウェアのバージョンによりファイル名称が異なります

Windows® XP の場合は、手順 3へ進みます。

自動再生画面が表示された場合は、「sw4\_setup\_vxxx.exe の実行」をクリックします。

##### ● 弊社ホームページからインストーラーをダウンロードする場合

1. 下記の弊社 Web サイトにアクセスし、最新版ソフトウェアをダウンロードします。

<http://www.elecom.co.jp/support/download/peripheral/usb-hub/app/index.html>

2. 「sw4\_setup\_vxxx(.exe)」をダブルクリックします。



※ソフトウェアのバージョンによりファイル名称が異なります

Windows® XP の場合は、手順 3へ進みます。


#### 2 ユーザーアカウント制御画面が表示されたときは、

「はい(Y)」(Windows® 7) / 「許可(A)」(Windows Vista®)をクリックします。

Windows® 7



Windows Vista®




#### 3 「Next >」をクリックします。




#### 4 「Next >」をクリックします。

インストールフォルダを変更する場合は、「Browse...」をクリックして指定するか、またはテキストボックスにパスを直接入力します。




#### 5 「Next >」をクリックします。

スタートメニューのフォルダを変更する場合は、「Browse...」をクリックして指定するか、またはテキストボックスにパスを直接入力します。




#### 6 「Next >」をクリックします。

「[Create a desktop icon]」にチェックが入っていると、デスクトップにショートカットを作成します。



#### 7 「Install」をクリックします。



#### 8 「Finish」をクリックします。

「[Launch GreenHUB]」にチェックが入っていると、インストールの完了後に Green HUB アプリケーションが起動します。



これで Green HUB アプリケーションのインストールは完了です。

Green HUB アプリケーションをアンインストールする場合は、[スタート] ボタンをクリックし、[すべてのプログラム] - [Green HUB] - [Uninstall] の順にクリックし、画面の指示に従ってください。


つづいて裏面をお読みください。

# Green HUB アプリケーションの使いかた

Green HUB アプリケーションでは、U2H-SW4 シリーズの USB ポートに挿入した USB 機器の“接続を切る(OFF)”および“再接続する(ON)”の操作を簡単に行うことができます。USB ポートから USB 機器を抜き差しする必要がなく、ON/OFF することが可能です。

## 1 タスクトレイまたは通知領域の アイコンをクリックし、操作画面を表示します。

操作画面




- Windows® 7 で通知領域に  が表示されている場合は、 をクリックして  アイコンをクリックします。
- タスクトレイまたは通知領域に  アイコンが表示されていない場合は、次の方法で Green HUB アプリケーションを起動してください。
  - [スタート] ボタンをクリックし、[すべてのプログラム] - [Green HUB] - [GreenHUB] の順にクリックします。
  - デスクトップのショートカットアイコンをダブルクリックします。



## 2 U2H-SW4 シリーズに USB 機器を挿入します。

ここでは、USB ポート 1 にワイヤレスマウスのレーシーバユニット、USB ポート 2 に USB メモリを挿入した場合を例としています。



## 3 USB 機器の接続を切るときは、デバイス名を右クリックし、[Off] をクリックします。

例) USB ポート 2 の USB メモリの接続を切る場合



アイコンが  に変わり、デバイス名が緑色になります。



USB 機器にアクセスしている状態、データ通信中には [Off] にはできません。

## 4 USB 機器を再接続するときは、デバイス名を右クリックし、[On] をクリックします。

例) USB ポート 2 の USB メモリを再接続する場合




アイコンが  に変わり、デバイス名が青色になります。



## 5 パソコンから U2H-SW4 シリーズ本体を取りはずすときは、Green HUB アプリケーションを終了します。

タスクトレイまたは通知領域の  アイコンを右クリックし、[Exit] をクリックします。



U2H-SW4 シリーズ用 Green HUB アプリケーション  
ユーザーズマニュアル 2010年7月25日 第1版

- Windows および Windows ロゴは、マイクロソフトの企業グループの商標です。
- その他記載されている会社名・製品名等は、一般に各社の商標または登録商標です。